GUIDE D'INSTALLATION Pour imprimante Ricoh SG 3110 DN et Ricoh SG 3110 DNw POWER DRIVER-R



ATTENTION :

Ne jamais installer d'autres encres que les cartouches SUBLIJET-R fournies par Sawgrass, ne pas utiliser de cartouches Ricoh ou autres Ne pas brancher la machine avant d'avoir mise en place les cartouches SUBLIJET Pendant les temps d'arrêt d'impression, il est fortement recommandé de laisser l'imprimante sous tension, cela permet d'utiliser la mainetance automatique de la machine et d'éviter tout problème de bouchage de buse



Recommandation :

Pendant les périodes d'arrêt, il est recommandé de laisser la machine sous tension pour que le système de maintenance automatique des têtes fonctionne. Effectuer une maintenance automatique régulière permet de maintenir la tête d'impression en parfait état. Si la maintenance automatique ne peut pas fonctionner, il est possible que la tête subisse des dégâts permanents. Ces dégâts ne pourront plus être solutionnés par un nettoyage de la tête.



Avant de débuter l'installation, vous devez vérifier sous quel version de Windows votre ordinateur fonctionne. En effet, il est impératif d'installer le driver approprié.

1/ Pour connaitre la version de Windows, cliquez sur Démarrer, Puis faire un clic droit sur Ordinateur, et rendez-vous dans l'onglet « Propriétés »



2/ La fenêtre suivante vous indique sous quelle version de Windows vous fonctionnez, Dans l'exemple le système est Windows 7 en 64 bits.



FIGURE 2



Commencez ensuite par l'installation du driver de l'imprimante Ricoh sur votre ordinateur.

1/ Avant d'installer le driver Sublijet, commencez par installer le driver Ricoh avec le disque livré avec la machine.

Si vous n'avez pas le disque vous pouvez le télécharger sur le site de la société Ricoh www.ricoh.fr

2/ Lancez l'installation du Drivers

Vous devez accepter le contrat de licence d'utilisation, et cliquez sur Next





3/ Choisir utilisation par connexion USB



4/ Choisir dans la liste le driver Ricoh Aficio SG3110DN RPCS-R puis cliquez sur Next



ATTENTION : Les cartouches sont compatibles avec la SG3110DN et SG3110DNw. Lors de l'installation du driver de l'imprimante et du driver Sawgrass, il est indispensable de choisir le bon modèle et la même référence de machine pour que le système fonctionne correctement.



5/ L'imprimante doit être débranchée pendant cette opération d'installation



LAISSEZ L'IMPRIMANTE ETEINTE

6/ Le driver s'installe sur votre ordinateur

X

FIGURE 20



7/ Si la fenêtre suivante apparait, réglez les valeurs comme indiqué et cliquez sur suivant

nstall Printer Driver	X
	<status monitor=""></status>
Fr	This enables you to check printing progress, error display, etc. Select how to display Status Monitor.
	- Status Monitor display settings
	Start monitoring when printing starts
	Always on top
	 Only when error(s) occur
	🗖 Start monitoring when PC starts.
	Monitor printers using same port by one monitor
	🗖 Always display icon
	Notify cartridge replacement
	⊢ Refresh interval
	Refresh Status Monitor 10 🛨 second(s)
	< Back Next > Cancel
	FIGURE 22

8/ cliquez ensuite sur SET Now pour terminer l'installation

<printer initial="" settings=""></printer>	
Make initial settings for the printer.	
o make the initial settings for the printer, dick the [Set Now] button.	
After installation, initial settings for printer can be made from printer properties.	
* The settings are automatically applied when printer properties is displayed. Close printer properties to continue the installation.	
Printer Name	
ØRICOH AficioSG3110DN RPCS-R	
Set Now Do	not Set Now



cessories	Advanced Options					
Option	s Tray 2 Sypass Tray	0	Tray 3			E
Input T Input T (Input	Tray Settings Tray Settings List: Tray/Paper Size)		(Change Input	Tray Settings	
Input	t Tray	Pap	er Size			
Autom	atically Update Printer Inform	mation	Updat	e Now	Restore Defaults	;
				ок	Cancel	lelp

9/ Cliquez sur OK pour continuer

10/ Vous devez maintenant éteindre votre ordinateur et redémarrer,

enregistrer et sauvegardez avant tous vos documents ouverts, puis cliquez sur Finish

< Printer Driver Ins The printer driver insta	Iation was completed.	
efer to the following repo	ort.	
Printer driver installation	log	
File creation date :	2012/03/29 10:12:36	
RP_SETUP version :	3, 0, 1, 27	E
Computer name :	SGIT-352	
Login user name :	jasonw	
Operating system :	6.1.2.1 (x64)	
Setup: [Add	a new printer] has been selected.	
End status :	The printer driver installation was successfully completed.	-
Confirm restart.		
You must restart your c computer now?	omputer to use the new printer driver. Do you want to restart you	r
Yes, restart now.		
No, restart later.		

Le driver de l'imprimante est installé, imprimez une page de test pour vérifier le fonctionnement de l'imprimante puis installez le driver Sawgrass.



Installation du drivers SAWGRASS – POWERDRIVER

Si vous ne disposez pas du CD d'installation, rendez vous sur le site <u>http://www.sawgrasseurope.com</u>

Dans la rubrique : Technical Support > SubliJet-R Technical Support > PowerDriver-R

Téléchargez ensuite le driver qui correspond au système d'exploitation installé sur votre ordinateur.

ATTENTION : Utiliser le driver correspondant au driver d'imprimante installé : SG3110 DN ou SG 3110 DNW (le driver Sawgrass et celui de l'imprimante doivent correspondre pour fonctionner correctement)

1/ Cliquez sur le fichier exécutable pour débuter l'installation



2/ Confirmez ensuite le lieu d'utilisation





78 rue Felix Faure 92700 COLOMBES - Tel. : 01 41 19 29 74 – Fax : 01 47 85 82 10

3/ Vous devez ensuite Confirmer votre accord à la licence d'utilisation du produit



FIGURE 9

4/ Choisir l'élément à installer

	Choose Components Choose which features of PowerDri install.	ver R SG3110DN you want to
Check the components you w install. Click Next to continue.	ant to install and uncheck the comp	onents you don't want to
Select components to install:	PowerDriver R SG: Print to file	Description Position your mouse over a component to see its description,
Space required: 44.4MB	۰ III ۲	
	Rack	Nevt >> Cancel

FIGURE 10

Cliquez ensuite sur Next



5/ Indiquez ou vous souhaitez installer le driver, vous pouvez laisser le répertoire par défaut et cliquez sur Install

	obridecup	
	Choose Install Location	
OWERDRIVER	Choose the folder in which to install F	PowerDriver R SG3110DN.
Setup will install Power[folder, click Browse and	Driver R SG3110DN in the following folder. T d select another folder. Click Install to start	o install in a different the installation.
Destination Folder		
C:\Program Files\S	awgrass\PowerDriver R SG3110DN	Browse
Space required: 44.4M	В	
Space required: 44.4ME Space available: 108.20	B GB	
Space required: 44.4Mt Space available: 108.20	B GB < Back	Install Cancel
Space required: 44.4Mt Space available: 108.20	B GB — < Back	Install

6/ Si ce message apparait, vous devez cliquez sur Installez the driver anyway Pour continuer l'installation





7/ après l'installation le logiciel vous demande de vous enregistrez chez Sawgrass. Cette étape est obligatoire, vous disposez de 5 jours pour effectuer l'enregistrement



Reportez-vous à la notice

« Comment enregistrer un Drivers Sawgrass » pour effectuer cette opération



L'enregistrement terminé, vous devez maintenant choisir dans le driver l'imprimante que vous utilisez



8/ Allez dans la zone OEM printer

Cliquez sur la flèche droite et choisissez l'imprimante RICOH Aficio SG3110DN RPCS-R

t Paper/Quality Virtual Printer Driver		
Paper Configuration	Re	sources
Copies:	Help	Documentation
	Register	SawgrassInk.com
Paper Size: Letter +		
Substrate: UniSub [™] Products -	Needs Cheeds	Julities
Paper Type:	Nozzie Check	Head Cleaning
	Print Primary	File Spooler
Realistic	Color Durc	G Minh Day
- Saturated - Intense	Custom Palette	i High Resi ✓ Mirror



9/L'écran suivant va s'afficher.

Cliquez sur Close pour continuer.

PowerDriver R SG3110DN	V Setup	
PowerDriver	Installation Complete Setup was completed successfully.	
Completed		
Show details		
	< Back C	lose Cancel

Vous devez maintenant redémarrer l'ordinateur.

L'installation est terminée

